



MATERIALE IN ESAME: URINE – Spagnolo

Materiales análisis: ORINA

ORINOCULTURA

Utilizar un recipiente estéril con tapa a rosca para juntar la primera orina de la mañana o aquella presente en la vejiga durante al menos 3 horas de la última micción.

A. Hombres

- lavarse las manos con agua , jabón y luego secarse
- retirar el prepucio , lavar con agua y jabón el orificio de la uretra y la zona del alrededor , enjuagarse y secarse
- sosteniendo el prepucio largar el primer choro de orina sin recogerla (PRIMERA MICCIÓN)
- recoger en el contenedor estéril el segundo choro de orina (MICCIÓN INTERMEDIA) con cuidado de no tocar los bordes del mismo.
- cerrar el contenedor
- traer la muestra de orina a la sala de análisis hasta las 9:30

B. Mujeres

- lavarse las manos con agua , jabón y luego secarse
- lavar los genitales externos con agua y jabón , enjuagarse y secarse
- largar el primer choro de orina sin recogerla (PRIMERA MICCIÓN)
- recoger en el contenedor estéril el segundo choro de orina (MICCIÓN INTERMEDIA) con cuidado de no tocar los bordes del mismo.
- cerrar el contenedor
- traer la muestra de orina a la sala de análisis hasta las 9:30

C. Catéter

- utilizar para la recogida de orina un recipiente estéril con tapa a rosca
- cerrar el catéter con una pinza a la altura de la unión del catéter con la bolsa por lo menos 3 horas
- desinfectar la parte del catéter que se encuentra en la parte de abajo de la unión con el tubo de conexión , en el caso que el catéter venga ya con un dispositivo para recoger la orina primero desinfectarlo y luego proceder a recogerla
- eliminar algunos c.c de orina y recoger en el recipiente estéril la segunda parte de la orina , teniendo cuidado de no tocar los bordes del mismo
- traer la muestra de orina lo más rápido posible , en el caso que non eso no sea posible y sobretudo en verano , conservarla en la nevera por no más de 12 horas

D. Niños y recién nacidos

- utilizar para recoger la orina una bolsa de plástico con adhesivo disponible en la farmacia
- lavar cuidadosamente la parte de la piel que se encuentra en la zona del pubis , ano y genitales externos con el jabón , enjuagar con gran cantidad de agua por un tiempo y secar cuidadosamente
- aplicar la bolsa haciendo que se adhiera a la zona púbica y a la zona del periodo
- una vuelta conseguida la muestra de orina remover la bolsa , cerrarla cuidadosamente y ponerla en un recipiente estéril especial para análisis de orina , **NO VERSAR LA ORINA DE LA BOLSA AL RECIPIENTE DE ESTA FORMA SE EVITA QUE SE CONTAMINE LA MISMA**
- no dejar la bolsa por más de 45 - 60 minutos en el niño , en el caso que sea necesario , sustituir la bolsa después de haber repetido el lavado
- traer la muestra de orina a la sala de análisis hasta las 9:30



Análisis químico - físico e microscópico

- se aconseja recoger la muestra de orina a la mañana , realizada después del reposo nocturno, con la modalidad de la micción intermedia (ver preparación para la orinocultura)
- traer la muestra de orina a la sala de análisis hasta las 9:30

Búsqueda antígenos Legionella pneumophila - PNEUMOCOCOS

- Se recomienda recoger la muestra a la mañana , después del reposo nocturno , la muestra se recoge con la técnica de la micción intermedia (ver orinocultura)
- La muestra tiene que ser entregada en la sala de análisis hasta las 9:30. Es posible conservar la muestra a temperatura ambiente por 24 hora o a 2 - 8 C hasta 14 días

Búsqueda Chlamydia trachomatis y MYCOPLASMA UROGENITALE

- Se recomienda recoger la muestra a la mañana , después del reposo nocturno , la muestra se recoge con la técnica de la micción intermedia (ver orinocultura)
- La muestra tiene que ser entregada en la sala de análisis hasta las 9:30. Es posible conservar la muestra a 2 - 8 C por no más de 4 horas

Búsqueda MICOBACTERI

- Recoger la muestra en una probeta FALCON 50 ml (disponible en la sala de análisis), la orina inmediatamente después del reposo nocturno llenando el recipiente
- La muestra tiene que ser entregada en la sala de análisis hasta las 9:30.

ATENCIÓN

Búsqueda TRICHOMONAS VAGINALIS (en el hombre) / MICROALBUMINURIA (después de 8 horas de reposo)

- Recoger la muestra a la mañana
- La muestra tiene que ser entregada en la sala de análisis hasta las 9:30.

Recogida orina 24 horas para análisis varios

- Recoger toda la orina de 24 horas a partir de las 7 de la mañana (no recoger la orina inmediatamente después del despertar del primer día del análisis) hasta las 7 del día posterior (incluida la del despertar para completar las 24 horas)
 - Durante la recogida conservar la orina a 2 , 8 C y a la oscuridad)
- ATENCIÓN** no recoger las pequeñas cantidades de orina compromete la efectividad del análisis.